

Fichier de configuration directadmin.conf

Connectez-vous via la [console \(SSH\)](#) avec votre compte administrateur et passer en [mode root](#).

Vous pouvez éditer le fichier directadmin.conf avec [nano](#)

```
nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf
```

Redémarrer DirectAdmin après avoir modifier le fichier

```
systemctl restart directadmin
```

Valeurs

allow_subdomain_docroot_override

Permet la modification manuellement du DocumentRoot et de la version PHP pour un sous-domaine.

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 1

force_hostname

Cette fonctionnalité permet à l'administrateur de forcer une redirection vers le hostname de son choix lors de l'utilisation de DirectAdmin et du webmail.

```
force_hostname==serveur.mon-domaine.xxx
```

letsencrypt_disable_renew_after_renew_failure

Désactive le renouvellement automatique d'un certificat SSL Let's Encrypt si le renouvellement pour une domaine a échoué après le nombre de fois défini dans la variable letsencrypt_renewal_failure_notice_after_attempt

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

letsencrypt_renewal_failure_notice_after_attempt

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

Valeur: 0-999999

reseller_can_set_email_limit

Permet au revendeur de configurer la limite d'envoi de e-mail de ses utilisateurs.

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

ssl

Permet d'activer la connexion à directadmin via https

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

ssl_redirect_host

Si ssl=1 et l'utilisateur ce connecte à DirectAdmin via http, DA rediregera l'utilisateur en https vers l'adresse IP du serveur par défaut. Cette option permettra à l'administrateur de spécifier le hostname du serveur pour la redirection

ssl_redirect_host=serveur.mon-domaine.xxx

user_can_set_email_limit

Permet à l'utilisateur de configurer une lui-même une limite d'envoie par compte e-mail.

1 = Activer

0 = Désactivé

Default: 0

From:

<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**



Permanent link:

https://wiki.proletaire.net/directadmin/directadmin_conf_default

Last update: **2020/04/28 19:23**