

Modifier la limite d'envoi des e-mails dans DirectAdmin

Administrateur (Limite Global - Limite par défaut)

Ceci est la limite par défaut pour tous les utilisateurs sur le serveur.

Il est possible de modifier cette valeur via DirectAdmin avec votre compte administrateur.

Pour changer cette limite, rendez-vous dans la section **Server Manager > Administrator Settings** (fr: Gestion Serveur > Configurations Administrateur)

Une fois sur la page, cliquez sur l'onglet **E-mail Settings** (fr: Configuration E-Mail).

Admin Settings

[BACK](#)

| Administrator Settings | Server Settings | Security Settings | E-mail Settings |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Daily E-mail limit per DirectAdmin User | <input type="text" value="1000"/> | | |
| Daily limit per E-mail Account | <input type="text" value="200"/> | | |
| User can set limit per E-mail | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Max limit User can set per E-mail | <input checked="" type="radio"/> Global Default <input type="radio"/> Unlimited <input type="radio"/> Custom | | |
| Use RBL Blocking | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Purge Spambox / Trash data after (days) | <input type="text" value="0"/> | | |

[SAVE](#)

Daily E-mail limit per DirectAdmin User (fr: Limite d'envois de e-mails quotidien par utilisateur DirectAdmin): Nombre d'emails qu'un utilisateur peut envoyer par jour pour tous ses comptes e-mails et scripts. (0 = Illimité).

Daily limit per E-mail Account (fr: Limite d'envois de e-mails quotidien par compte e-mail): Nombre d'e-mails quotidien que peut envoyer un compte e-mail (0 = Illimité).

User can set limit per E-mail (fr: L'utilisateur peut définir une limite par e-mail): Permet de donner aux utilisateurs la possibilité de spécifier une valeur autre que la valeur par défaut globale (Daily limit per E-mail Account).

Max limit User can set per E-mail (fr: Limite maximale que l'utilisateur peut définir par E-mail): Permet de définir la limite maximum d'envoi qu'un utilisateur peut configurer par adresse e-mail.

- Global Default: Soit la valeur de Daily limit per E-mail Account (fr: Limite d'envois de e-mails quotidien par compte e-mail)
- Unlimited: Illimité
- Custom: Personnalisé

Revendeur



Assurez-vous que la variable `reseller_can_set_email_limit` (`reseller_can_set_email_limit=1`) est activé dans le fichier [directadmin.conf](#) sans quoi, il sera impossible en tant que revendeur de modifier la limite.

Il est possible pour un revendeur de modifier la limite d'envoi de ses utilisateurs.

La limite ne pourra être plus grande que la valeur de Daily E-mail limit per DirectAdmin User (fr: Limite d'envois de e-mails quotidien par utilisateur DirectAdmin) du chapitre précédent.

Pour ce faire, connectez-vous en tant que revendeur à DirectAdmin, sélectionner votre utilisateur dans **Account Manager > List Users** (fr: Gestion de Comptes > Liste des utilisateurs)

Une fois l'utilisateur choisi, cliquez sur l'onglet Usage Statistics (fr: Statistiques d'utilisation).

| Domain | Bandwidth | Disk Usage | Log Usage | Subdomains | Pointers | Settings |
|--------------------|-----------------|------------|------------|------------|----------|----------|
| amialdatorre74.com | 277.57 MB / 4GB | 1.2 GB | 1006.87 KB | ? | | |

Environ au 3/4 de la page, il y a **Sent E-mails** (fr: E-mails envoyés). Cliquez sur le petit crayon pour modifier la valeur de la limite d'envoi

| | | |
|-------------------|-------------------|------------|
| Inodes | 41322 | Unlimited |
| # of Domains | 1 | 1 |
| # of Subdomains | 2 | 2 |
| E-mail Accounts | 3 | 3 |
| E-mail Forwarders | 0 | 1 |
| Mailing Lists | 0 | Unlimited |
| Autoresponders | 0 | 1 |
| Sent E-mails | 1067 (Today: 1) | 3200 / Day |
| Received E-mails | 81 | |
| # of MySQL DBs | 2 | 2 |
| Domain Pointers | 0 | |

Utilisateur

Activation / Configuration

Il est possible de permettre aux utilisateurs de modifier à limite d'envoi par courriel. Par défaut, cette

limite est fixé par le champs Daily limit per E-mail Account (fr: Limite d'envois de e-mails quotidien par compte e-mail) dans la section Administrateur.

Pour permettre à l'utilisateur de modifier cette limite, vous devez activer l'option et définir la limite d'envoi maximum d'envoi.

Pour ce faire, connectez-vous à DirectAdmin avec votre compte administrateur et rendez-vous dans la section **Server Manager > Administrator Settings** (fr: Gestion Serveur > Configurations Administrateur)

Une fois sur la page, cliquez sur l'onglet **E-mail Settings** (fr: Configuration E-Mail).

Admin Settings BACK

| Administrator Settings | Server Settings | Security Settings | E-mail Settings |
|---|--|-------------------|-----------------|
| Daily E-mail limit per DirectAdmin User | <input type="text" value="1000"/> | | |
| Daily limit per E-mail Account | <input type="text" value="200"/> | | |
| User can set limit per E-mail | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Max limit User can set per E-mail | <input checked="" type="radio"/> Global Default <input type="radio"/> Unlimited <input type="radio"/> Custom | | |
| Use RBL Blocking | <input checked="" type="checkbox"/> | | |
| Purge Spambox / Trash data after (days) | <input type="text" value="0"/> | | |

SAVE

Assurez-vous que la case **User can set limit per E-mail** (fr: L'utilisateur peut définir une limite par e-mail) est bien sélectionné.

Vous pouvez définir le nombre maximum d'envoi qu'il sera permis à l'utilisateur de configurer sur son compte via le champs **Max limit User can set per E-mail** (fr: Limite maximale que l'utilisateur peut définir par E-mail).

Global default correspond à la quantité écrite dans Daily limit per E-mail Account (fr: Limite d'envois de e-mails quotidien par compte e-mail).

NOTE: C'est une très mauvaise idée de mettre illimité.

Niveau Utilisateur

Pour l'utilisateur, il est possible de modifier la limite d'envois via la page de configuration des e-mails E-mail Manager > E-mail Accounts (fr: Gestion E-mail > Comptes E-Mail)

Cliquez ensuite sur le + à droite du compte e-mail sur lequel vous souhaitez modifier la limite et cliquez sur **Change Limits**

E-mail Accounts • E-mail Usage [CREATE ACCOUNT](#) [DISABLE DKIM](#) [BACK](#)

3 E-mail accounts 211.46 MB Total Usage 200 Sends

Columns Density: [grid icon] [list icon] [table icon] [refresh icon]

| <input type="checkbox"/> Account | Usage | Sent | SMTP Log |
|--|---------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> [redacted] Default | 2.72 MB | ? | In = Out + |
| <input type="checkbox"/> [redacted] | 208.73 MB | ? 200 / 1000 | Change Password/Username - Change Limits Download Outlook Configuration In ≠ Out + |
| <input type="checkbox"/> [redacted] | 20 KB / 10 MB | ? 0 / 200 | + |

Liens

- Unordered List Item

From:
<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**

Permanent link:
https://wiki.proletaire.net/email/modifier_limite_envoi_directadmin?rev=1588181086

Last update: **2020/04/29 17:24**

