

# Activer l'espace de sauvegarde gratuit chez OVH

OVH fourni à ses client un espace pour effectuer des sauvegardes. Vous pouvez seulement vous connecter à cette espace via l'adresse IP de votre serveur en utilisant les protocoles FTP et NFS.

L'espace de sauvegarde chez OVH est de 500 go et 100 go chez SoYouStart.

## Activation de l'espace de stockage dans l'espace client chez OVH

Rendez-vous dans l'espace client OVH et dirigez-vous dans la section de gestion de votre serveur dédié.

Cliquez ensuite sur l'onglet **Backup storage**

Une fois dans l'onglet Backup storage, cliquez sur le bouton Enable Backup Storage (fr: Activer le backup storage).

Une fois la confirmation de l'activation de l'espace de stockage, il faut attendre quelques minutes que celui-ci soit créé dans le système chez OVH.

Lorsque l'espace de stockage sera prêt, un e-mail vous sera envoyé avec les informations de connection par FTP pour votre espace de stockage.

## Activation du protocole NFS

En plus de l'accès via le protocole FTP, OVH autorise l'utilisation du protocole NFS pour l'accès à vos fichiers mais celui-ci n'est pas activé par défaut et vous devez l'activer via l'interface client OVH.

Vous pouvez utiliser le protocole NFS pour [monter un répertoire ou une partition](#) sur votre serveur dans le but d'y mettre vos sauvegardes et de pouvoir y accéder facilement depuis votre serveur.

Pour activer le protocole NFS, rendez-vous dans l'espace client OVH et dirigez-vous dans la section de gestion de votre serveur dédié.

## Cliquez ensuite sur l'onglet **Backup storage**

Une fois dans l'onglet Backup storage, vous aurez accès à la liste des IPs de votre serveur. Sélectionnez l'adresse IP qui accèdera à votre espace de stockage (généralement c'est l'adresse IP principale du serveur) et cliquez sur ... et sélectionnez **Modify the access**(fr: Modifier l'accès).

Sélectionnez le protocole NFS et confirmer.

## Liens

- [CentOS 7 - Ajout d'un partage NFS](#)
- [OVH: Using backup storage on a dedicated server](#)
- [OVH: Utiliser Backup Storage sur un serveur dédié](#)

From:  
<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**

Permanent link:  
[https://wiki.proletaire.net/ovh/active\\_espace\\_sauvegarde\\_ovh](https://wiki.proletaire.net/ovh/active_espace_sauvegarde_ovh)

Last update: **2020/04/16 16:34**

