

# Création d'un compte e-mail et d'une clé Sendgrid

Ce document explique la création d'un compte e-mail dans DirectAdmin et la création d'une clé d'envoi chez Sendgrid.

## Création d'un compte e-mail dans DirectAdmin

Connectez-vous à votre panel administrateur DirectAdmin (<https://www.MON-DOMAINE.XXX:2222>)

Dans le menu du haut, sélectionner **E-mail Manager** > **E-mail Accounts** (fr: Gestion E-Mail > Comptes E-mail)

Ensuite, pour faire la création d'un nouveau compte, cliquez sur Create Account (fr: Créer un compte)



Vous devez ensuite remplir le formulaire suivant pour faire la création d'un nouveau compte e-mail

The screenshot shows the 'Create Mail Account' form in DirectAdmin. It includes a search bar at the top. The form has a 'BACK' button in the top right corner. The fields are: 'Username' (with a dropdown menu), 'Password' (with a strength indicator and a toggle for visibility), 'E-mail Quota (MB)' (with a value of 50 and an 'Unlimited' checkbox), and 'Send Limit' (with a value of 1500 and an 'Unlimited' checkbox). A 'CREATE ACCOUNT' button is located at the bottom right of the form.

### Description des champs du formulaire:

Username (fr: Nom d'Utilisateur): C'est ce qui précède le @mon-domaine.xxx (Exemple: philippe)

Password (fr: Mot de Passe): C'est le mot de passe qui sera utiliser pour la réception des e-mails

E-mail Quota (MB) (fr: Quota E-mail (MB)): C'est la quantité d'espace disque que ce compte peut utiliser. Attention, le compte ne pourra plus recevoir aucun e-mail lorsque le quota sera atteint. (0 = illimité)

Send Limit (fr: Limite d'Envois): La limite d'envois quotidienne d'emails pour ce compte. La valeur n'a aucun impact si les e-mails sont envoyés depuis Sendgrid.

## Création d'une clé d'envois chez Sendgrid

Connectez-vous chez Sendgrid (<https://app.sendgrid.com/>)

Sélectionnez dans le menu de gauche **Settings > API Keys**

Ensuite, pour faire la création d'une nouvelle clé, cliquez sur le bouton **Create API Key** situé en haut à droite de la page.

Vous devez remplir le formulaire ci-dessous pour faire la création d'une nouvelle clé. Modifiez le champs API Key Name pour le nom que vous souhaitez assigner à votre clé. Exemple: Bureau 1

### Create API Key

API Key Name \*

NOM-DE-MA-CLÉ



API Key Permissions \*



#### Full Access

Allows the API key to access GET, PATCH, PUT, DELETE, and POST endpoints for all parts of your account, excluding billing and Email Address Validation.



#### Restricted Access

Customize levels of access for all parts of your account, excluding billing and Email Address Validation.



#### Billing Access

Allows the API key to access billing endpoints for the account. (This is especially useful for Enterprise or Partner customers looking for more advanced account management.)

Cancel

Create & View

Cliquez ensuite sur le bouton **Create & View** pour obtenir le mot de passe de la clé.

Une fois la clé créée, le mot de passe pour l'utilisation de la clé sera affiché à l'écran.

**API Key Created**

Please copy this key and save it somewhere safe.  
For security reasons, we cannot show it to you again

SG.z2m90s8CTZWs\_4CZcsIPXg.rHJftk\_QJKRqdQ-TeWh9JCWeReWWb5sMaChxJJT9uCw

From:

<https://wiki.proletaire.net/> - **Wiki**

Permanent link:

[https://wiki.proletaire.net/sendgrid/configuration\\_compte\\_email?rev=1590924328](https://wiki.proletaire.net/sendgrid/configuration_compte_email?rev=1590924328)

Last update: **2020/05/31 11:25**

